

SSL 證書 - SAP

證書安裝指南

請選擇您的版本

[SAP Web Application Server SSL 安裝指南](#)

[SAP Web Dispatched SSL 安裝指南](#)

SAP Web Application Server SSL 安裝指南

安裝 SSL 證書

方法一：下載及安裝 PKCS#7 格式 SSL 證書

1. 通過 Symantec 客戶中心下載證書，[請點擊此鏈接](#)。

注：在下載時請選擇 PKCS#7 格式的 SSL 證書，然後儲存為 SSL.p7b。

2. 在 Trust Manager，展開 SSL Server PSE Node。
3. 雙點擊相應的應用服務器。
4. 在 PSE Maintenance 部分，選擇 Import Cert. Response。證書請求響應的對話框將會出現。
5. 把 SSL.p7b 證書的內容複製並粘貼至對話框，或者使用 Load local file 選擇系統的回應。
6. 已簽署的公開密鑰證書已導入服務器的 SSL 服務器 PSE，並在 PSE Maintenance 下顯示。
7. 你可雙點擊證書查看證書的資料。
8. 保存數據。

方法 2：通過電郵獲取證書

1. SSL 證書將會通過郵件發給用戶。用戶也可通過登入用戶中心獲取 SSL 證書。
2. 請把電郵中的正文複製並粘貼到 Vi 或 Notepad 等 TXT 文本編輯器。

證書正文的例子：

-----BEGIN CERTIFICATE-----

[加密數據]

-----END CERTIFICATE-----

3. 把證書儲存為 SSL.pem。
4. 在 Trust Manager，展開 SSL Server PSE Node。
5. 雙點擊相應的應用服務器。
6. 在 PSE Maintenance 部分，選擇 Import Cert. Response。證書請求響應的對話框將會出現。
7. 把 SSL.pem 證書的內容複製並粘貼至對話框，或者使用 Load local file 選擇系統的回應。
8. 已簽署的公開密鑰證書已導入服務器的 SSL 服務器 PSE，並在 PSE Maintenance 下顯示。
9. 你可雙點擊證書查看證書的資料。
10. 保存數據。
11. 通過[此鏈接](#)下載中級證書。
12. 要檢驗您的證書是否已正確安裝，請使用 Symantec 的[證書檢查工具](#)。

SAP Web Dispatched SSL 安裝指南

步驟 1: 獲取中級證書

1. [通過此鏈接下載中級 CA 證書](#)。
2. 選擇和你的 SSL 證書適合的中級 CA 證書。
3. 把文件儲存為 Intermediate.pem。

步驟 2: 獲取 SSL 證書

1. SSL 證書將會通過郵件發給用戶。用戶也可通過登入用戶中心獲取 SSL 證書。
2. 請把電郵中的正文複製並粘貼到 Vi 或 Notepad 等 TXT 文本編輯器。

證書正文的例子：

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
[加密數據]
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

3. 把證書保存為 SSL.pem。

步驟 3: 安裝 SSL 證書

請根據以下其中一個步驟安裝 SSL 證書：

方法一：使用 Trust Manager 安裝證書

1. 如果證書請求對話框仍在開啟狀態，請將其關閉。
2. 如果 SAP Web Dispatcher' s PSE 沒有在加載在 PSE Maintenance 部分，在文件系統裡雙點擊選中的 PSE 文件節點。
3. 在 PSE Maintenance 部分，選擇 Import Cert. Response。證書響應的對話框將會出現。
4. 把證書複製並粘貼至證書請求對話框。
5. 已簽署的公開密鑰證書已導入服務器的 SSL 服務器 PSE，並在 PSE Maintenance 下顯示。
6. 你可雙點擊證書查看證書的資料。
7. 為你的 PSE 創建一個 PIN。
8. 保存數據至 Trust Manager。
9. 系統將會提示你把 PSE 儲存至哪一個地點，請替換你在早前創建的 PSE。
10. 如果你把 PSE 儲存至本地系統，請把它複製至 SAP Web Dispatcher 的 SECUDIR 目錄。

方法 2：使用 SAPGENPSE 安裝證書

1. 使用 `sapgenpse` 配置工具導入證書請求響應至 PSEs。
2. 運行以下命令：

```
Example: sapgenpse import_own_cert <Additional_options> -p <PSE_file> -c  
<Cert_file> -r <RootCA_cert_file> -x <PIN>
```

`-p <PSE_Name>` 是 PSE 的文件名和儲存路徑。

`-c <Cert_file>` 證書的文件名和儲存路徑。

`-r <RootCA_cert_file>` 包含根證書和中級證書的文件。

`-x <PIN>` PSE 的 PIN 密碼。

3. 要檢驗您的證書是否已正確安裝，請使用 Symantec 的[證書檢查工具](#)。