

SSL 證書 - Sun

證書安裝指南

請選擇您的版本

[iPlanet 6.x Server](#)

[Sun Java System Web Server 6.x](#)

iPlanet 6.x Server SSL 安裝指南

步驟 1: 下載根證書和中級證書

1. [通過此鏈接下載根證書](#)。
2. 把文件存檔為 Root.txt。
3. [通過此鏈接下載中級證書](#)。
4. 把文件存檔為 Intermediate.txt。

步驟 2: 安裝根證書和中級證書

1. 選擇需要管理的服務器實例然後點擊 **Manage**，確保選擇 **https-yourdomain**。
2. 點擊 **Security**。
3. 點擊 **Install Certificate**。
4. 點選 **Trusted Certificate Authority** 選項然後輸入密鑰密碼。
5. 提供證書名，如：Symantec Root CA。
6. 選擇 **Server Certificate Chain**。
7. 輸入密鑰文件密碼。
8. 再提供證書名，如：Symantec Primary Intermediate。
9. 選擇 **Message text**（帶標題）。
10. 打開 Intermediate.txt 文件，把內容複製。
11. 把 Intermediate.txt 的內容複製至文字框後點擊 **OK**。

注：在此階段請不要重啟服務器，請根據以下說明繼續下一步。

步驟 3: 手動設定中級證書的 Server / Client Trust

注: 在默認設置, iPlanet 6 並不會主動信任 Symantec 的中級證書。需手動設置方能加入 iPlanet 6 設置裡。

1. 選擇需要管理的服務器實例然後點擊 **Manage**。
2. 點擊 **Security**。
3. 點擊 **Manage Certificate**。
4. 選擇在步驟 1 裡添加的中級證書, 然後點擊證書名稱。
5. 點擊 **Set client trust** 和 **Set server trust**。

注: 在此階段請不要重啟服務器, 請根據以下說明繼續下一步。

步驟 4: 獲取 SSL 證書

1. SSL 證書將會通過郵件發給用戶。用戶也可通過登入用戶中心獲取 SSL 證書。
2. 請把電郵中的正文複製並粘貼到 Vi 或 Notepad 等 TXT 文本編輯器。

證書正文的例子:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

[加密數據]

-----END CERTIFICATE-----

3. 把證書存檔為 SSLCert.txt。

步驟 5：安裝 SSL 證書

1. 選擇需要管理的服務器實例然後點擊 **Manage**，確保選擇 **https-yourdomain**。
2. 點擊 **Security**。
3. 點擊 **Install Certificate**。
4. 選擇 **This Server** 選項。
5. 輸入對稱密鑰文件密碼。
6. 提供證書名稱，如：Symantec SSL Certificate New。
7. 選擇 **Message text**（包括標題）。
8. 把 SSL 證書的文本粘貼至文字框，然後點擊 **OK**。
9. 點擊 **Add Server Certificate**。
10. 重啟服務器。
11. 要檢驗您的證書是否已正確安裝，請使用 Symantec 的[證書檢查工具](#)。

Sun Java System Web Server 6.x SSL 安裝指南

步驟 1: 安裝中級證書

1. [通過此鏈接下載中級 CA 證書](#)。
2. 選擇和你的 SSL 證書適合的中級 CA 證書。
3. 複製中級 CA 並粘貼至 Notepad 或其他 TXT 文本編輯器，並把文件存檔為 **Intermediate.txt**。
4. 選擇需要管理的服務器實例然後點擊 **Manage**。
5. 點擊 **Security**。
6. 點擊 **Install Certificate**。
7. 選擇 **Server Certificate Chain**。
8. 提供證書名稱，如：Symantec Intermediate CA Certificate。
9. 選擇 **Message text**（包括標題）。
10. 把 SSL 證書的文本粘貼至文字框，然後點擊 **OK**。
11. 點擊 **Add Server Certificate**。
12. 在此階段請不要重啟服務器，請根據以下說明繼續下一步。

步驟 2: 獲取 SSL 證書

1. SSL 證書將會通過郵件發給用戶。用戶也可通過登入用戶中心獲取 SSL 證書。
2. 請把電郵中的正文複製並粘貼到 Vi 或 Notepad 等 TXT 文本編輯器。

證書正文的例子：

-----BEGIN CERTIFICATE-----

[加密數據]

-----END CERTIFICATE-----

3. 把證書存檔為 SSLCert.txt。

步驟 3: 安裝 SSL 證書

1. 選擇 **This Server** 選項。
2. 輸入對稱密鑰文件密碼。
3. 提供證書名稱，如：Symantec SSL Certificate New。
4. 選擇 **Message text**（包括標題）。
5. 把 SSL 證書的文本粘貼至文字框，然後點擊 **OK**。
6. 點擊 **Add Server Certificate**。
7. 重啟服務器。

要檢驗您的證書是否已正確安裝，請使用 Symantec 的[證書檢查工具](#)。