

# SSL 证书 - Sun

证书安装指南

请选择您的版本

[iPlanet 6.x Server SSL 安装指南](#)

[Sun Java System Web Server 6.x SSL 安装指南](#)

## iPlanet 6.x Server SSL 安装指南

### 步骤 1: 下载根证书和中级证书

1. [通过此链接下载根证书](#)。
2. 把文件存档为 Root.txt。
3. [通过此链接下载中级证书](#)。
4. 把文件存档为 Intermediate.txt。

### 步骤 2: 安装根证书和中级证书

1. 选择需要管理的服务器实例然后点击 **Manage**，确保选择 https-yourdomain。
2. 点击 **Security**。
3. 点击 **Install Certificate**。
4. 点选 **Trusted Certificate Authority** 选项然后输入密钥密码。
5. 提供证书名，如：Symantec Root CA。
6. 选择 **Server Certificate Chain**。
7. 输入密钥文件密码。
8. 再提供证书名，如：Symantec Primary Intermediate。
9. 选择 **Message text**（带标题）。
10. 打开 Intermediate.txt 文件，把内容复制。
11. 把 Intermediate.txt 的内容复制至文字框后点击 **OK**。

**注：**在此阶段请不要重启服务器，请根据以下说明继续下一步。

### 步骤 3: 手动设定中级证书的 Server / Client Trust

**注:** 在默认设置, iPlanet 6 并不会主动信任 Symantec 的中级证书。需手动设置方能加入 iPlanet 6 设置里。

1. 选择需要管理的服务器实例然后点击 **Manage**。
2. 点击 **Security**。
3. 点击 **Manage Certificate**。
4. 选择在步骤 1 里添加的中级证书, 然后点击证书名称。
5. 点击 **Set client trust** 和 **Set server trust**。

**注:** 在此阶段请不要重启服务器, 请根据以下说明继续下一步。

### 步骤 4: 获取 SSL 证书

1. SSL 证书将会通过邮件发给用户。用户也可通过登入用户中心获取 SSL 证书。
2. 请把电邮中的正文复制并粘贴到 Vi 或 Notepad 等 TXT 文本编辑器。

证书正文的例子:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
[加密数据]
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

3. 把证书存档为 SSLCert.txt。

### 步骤 5: 安装 SSL 证书

1. 选择需要管理的服务器实例然后点击 **Manage**, 确保选择 https-yourdomain。
2. 点击 **Security**。

3. 点击 **Install Certificate**。
4. 选择 **This Server** 选项。
5. 输入对称密钥文件密码。
6. 提供证书名称，如：Symantec SSL Certificate New。
7. 选择 **Message text**（包括标题）。
8. 把 SSL 证书的文本粘贴至文字框，然后点击 **OK**。
9. 点击 **Add Server Certificate**。
10. 重启服务器。
11. 要检验您的证书是否已正确安装，请使用 Symantec 的[证书检查工具](#)。

## Sun Java System Web Server 6.x SSL 安装指南

### 步骤 1: 安装中级证书

1. [通过此链接下载中级 CA 证书](#)。
2. 选择和你的 SSL 证书适合的中级 CA 证书。
3. 复制中级 CA 并粘贴至 Notepad 或其他 TXT 文本编辑器，并把文件存档为 Intermediate.txt。
4. 选择需要管理的服务器实例然后点击 **Manage**。
5. 点击 **Security**。
6. 点击 **Install Certificate**。
7. 选择 **Server Certificate Chain**。
8. 提供证书名称，如：Symantec Intermediate CA Certificate。
9. 选择 **Message text**（包括标题）。
10. 把 SSL 证书的文本粘贴至文字框，然后点击 **OK**。
11. 点击 **Add Server Certificate**。
12. 在此阶段请不要重启服务器，请根据以下说明继续下一步。

### 步骤 2: 获取 SSL 证书

4. SSL 证书将会通过邮件发给用户。用户也可通过登入用户中心获取 SSL 证书。
5. 请把电邮中的正文复制并粘贴到 Vi 或 Notepad 等 TXT 文本编辑器。

证书正文的例子：

-----BEGIN CERTIFICATE-----

[加密数据]

-----END CERTIFICATE-----

6. 把证书存档为 SSLCert.txt。

### 步骤 3：安装 SSL 证书

12. 选择 **This Server** 选项。

13. 输入对称密钥文件密码。

14. 提供证书名称，如：Symantec SSL Certificate New。

15. 选择 **Message text**（包括标题）。

16. 把 SSL 证书的文本粘贴至文字框，然后点击 **OK**。

17. 点击 **Add Server Certificate**。

18. 重启服务器。

19. 要检验您的证书是否已正确安装，请使用 Symantec 的[证书检查工具](#)。